



Utilizzo della casella di Posta WebMail

Le caselle di Posta Sicura possono essere utilizzate comodamente in modalità WebMail, senza alcuna configurazione preventiva. Utilizzando un comune browser Web sarà sufficiente collegarsi all'indirizzo **<https://mail.hypergrid.it>** ed eseguire l'accesso, utilizzando come nome utente l'intero indirizzo email comprensivo della parte di dominio *@hypermail.it* e come password quella ricevuta via email in fase di registrazione della nuova casella.

Configurazione client di posta per casella Posta Sicura

Per utilizzare la tua nuova casella di Posta Sicura del tipo *nomeutente@hypermail.it* all'interno di un comune client di posta è necessario configurare il relativo account con i parametri corretti.

Per poter sfruttare tutte le caratteristiche avanzate della tua nuova casella di posta, ti consigliamo di utilizzare i parametri seguenti.

Protocollo per ricezione:	IMAP
Server della Posta in Arrivo IMAP:	mail.hypergrid.it, porta 993
Crittografia server della Posta in Arrivo:	SSL
Protocollo per ricezione:	POP3
Server della Posta in Arrivo:	mail.hypergrid.it, porta 995
Crittografia server della Posta in Arrivo:	SSL
Protocollo per invio:	SMTP
Server della Posta in Uscita:	mail.hypergrid.it, porta 587
Crittografia server della Posta in Uscita:	SSL
Autenticazione:	Richiesta, username e password come per posta in arrivo
Nome Utente:	<i>nomecasella@hypermail.it</i>

Utilizzo con Microsoft Outlook

Per creare un nuovo account di posta elettronica, scegliere la voce *“Impostazioni account..”* dal menù *“Strumenti”*. Successivamente, nella scheda *“Posta elettronica”* fare clic su *“Nuovo..”*.

Dopo aver scelto di creare un account *“Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP”*, spuntare nella schermata successiva la dicitura *“Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi”* e fare clic su *Avanti*. Scegliere quindi la voce *“Posta elettronica internet”* e proseguire.

Nella schermata successiva compilare i campi con i parametri sopra riportati come mostrato nelle immagini seguenti e quindi fare clic su *“Altre impostazioni..”*. Nella scheda *“Server della posta in uscita”* spuntare la voce *“Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione”* e scegliere *“Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo”*.

Per utilizzare una connessione sicura, aprire la scheda *“Impostazioni avanzate”*. Nei menù a tendina relativi alla crittografia da utilizzare, scegliere SSL sia per la posta in arrivo che per la posta in uscita; impostare quindi le porte corrette (IMAP 993, SMTP 587) e fare clic su *OK* per completare la procedura di creazione del nuovo account.

Modifica account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente
Nome: Nome Cognome
Indirizzo posta elettronica: hypergrid@hypermail.it

Informazioni server
Tipo account: IMAP
Server posta in arrivo: mail.hypergrid.it
Server posta in uscita (SMTP): mail.hypergrid.it

Informazioni accesso
Nome utente: hypergrid@hypermail.it
Password: *****
 Memorizza password
 Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account
Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.
Prova impostazioni account ...

Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale | Cartelle

Server della posta in uscita | Connessione | Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione:

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)

OK Annulla

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale | Cartelle

Server della posta in uscita | Connessione | Impostazioni avanzate

Numeri porte server

Server posta in arrivo (IMAP):

Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: ▼

Server posta in uscita (SMTP):

Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: ▼

Timeout server

Breve Lungo 1 minuto

Cartelle

Percorso cartella principale:

OK Annulla

Utilizzo con Mozilla Thunderbird

Per creare un nuovo account di posta elettronica, scegliere la voce *“Impostazioni Account..”* dal menù *“Strumenti”*. Nella finestra che compare, fare clic sul pulsante *“Azioni Account”* e scegliere *“Aggiungi account di posta..”*.

Nella nuova schermata inserire i dati richiesti e fare clic su *“Continua”*.

Fare ora clic sul pulsante *“Configurazione manuale”* appena comparso e impostare quanto segue:

- *“IMAP”* dal menù a tendina etichettato come *“In entrata”*;
- *“mail.hypergrid.it”* come server di posta, sia in entrata (IMAP) che in uscita (SMTP);
- Scegliere porta 993 in entrata, 465 in uscita;
- Impostare *“SSL/TLS”* dal menù a tendina etichettato come *“SSL”* per la posta in entrata e per la posta in uscita;
- Impostare *“Rilevazione automatica”* nei menu a tendina relativi l'autenticazione della posta in entrata della posta in uscita.

Inserire infine il proprio nome utente nella forma `nomecasella@hypermail.it` e terminare l'operazione facendo clic su *“Riesaminare”* e quindi su *“Fatto”*.

The screenshot shows the 'Configurazione manuale' (Manual Configuration) window in Mozilla Thunderbird. At the top, there are input fields for 'Nome' (Name) with 'Nome Cognome' and 'Nome da visualizzare' (Name to display), 'Indirizzo email' (Email address) with 'hypergrid@hypermail.it' and 'Il tuo indirizzo email esistente' (Your existing email address), and 'Password' (Password) with a masked field and a checked 'Ricorda password' (Remember password) checkbox. Below this, a message states: 'Sono state trovate le seguenti impostazioni interrogando il server impostato' (The following settings were found by querying the configured server). A table-like structure displays the detected settings:

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione	
In entrata:	IMAP	mail.hypergrid.it	993	SSL/TLS	Password normale
In uscita:	SMTP	mail.hypergrid.it	465	SSL/TLS	Password cifrata
Nome utente:	In entrata:	hypergrid@hypermail.it	In uscita:	hypergrid@hypermail.it	

At the bottom, there are three buttons: 'Configurazione avanzata' (Advanced configuration), 'Annulla' (Cancel), 'Riesaminare' (Review), and 'Fatto' (Done).

Successivamente tornare nella schermata *“Impostazioni account”*, nella porzione sinistra selezionare l'ultima voce *“Server in uscita (SMTP)”*, selezionare l'account appena aggiunto nel riquadro di destra e cliccare sul tasto *“Modifica...”*.

Modificare la porta inserendo il valore *“587”* al posto di *“465”*.

Impostazioni

Descrizione:

Nome server:

Porta: Predefinito: 465

Sicurezza e autenticazione

Sicurezza della connessione:

Metodo di autenticazione:

Nome utente:

Cliccare sul tasto “OK” nelle finestre aperte.