



## Casella di Posta Elettronica

## Manuale Utente HyperMail

---

Accedi alla tua casella email in modo sicuro utilizzando i protocolli IMAP o POP3.

### Parametri di Configurazione

- **Server della posta in entrata:**
  - **IMAP:** mail.hypergrid.it  
**Porta:** 993 (SSL/TLS)
  - **POP3:** mail.hypergrid.it  
**Porta:** 995 (SSL/TLS)
- **Server della posta in uscita (SMTP):**
  - **SMTP:** mail.hypergrid.it  
**Porta:** 465 (SSL/TLS)
- **Autenticazione:** utilizza il tuo indirizzo email completo e la password fornita.

## Calendario (CalDAV)

Sincronizza i tuoi calendari su tutti i dispositivi utilizzando il protocollo CalDAV.

### Parametri di Configurazione

- **Indirizzo server:**  
`https://nextcloud.hypergrid.it/remote.php/dav/calendars/<nome_utente>/`
  - *Sostituisci <nome\_utente> con il tuo indirizzo email.*
  - **Autenticazione:** nome utente e password associati al tuo account di posta elettronica.
-

## Contatti (CardDAV)

---

Sincronizza i tuoi contatti in modo semplice e sicuro utilizzando il protocollo CardDAV.

### Parametri di Configurazione

- **Indirizzo server:**  
`https://  
nextcloud.hypergrid.it/  
remote.php/dav/  
addressbooks/users/  
<nome_utente>/contatti/`
- *Sostituisci <nome\_utente> con il tuo indirizzo email.*
- **Autenticazione:** nome utente e password associati al tuo account di posta elettronica.

## Area File (WebDAV)

---

Gestisci i tuoi file e condividili in modo sicuro tramite il protocollo WebDAV.

### Parametri di Configurazione

- **URL WebDAV:**  
`https://  
nextcloud.hypergrid.it/  
remote.php/dav/files/  
<nome_utente>/`
- *Sostituisci <nome\_utente> con il tuo indirizzo email.*
- **Autenticazione:** Nome utente e password associati al tuo account di posta elettronica.

---

### Supporto Tecnico

In caso di problemi, contatta il supporto Hypergrid: Email: [helpdesk@hypergrid.it](mailto:helpdesk@hypergrid.it)  
Tel: +39 0382 528875

**Per attivare i servizi, autenticali almeno una volta a <https://nextcloud.hypergrid.it>**