

# **HyperMail**

# Manuale per il Servizio di Posta Sicura HyperMail

#### Utilizzo della casella di posta da WebMail:

Il servizio HyperMail può essere usato in modalità WebMail, senza alcuna configurazione e senza client. L'accesso avviene da un comune browser Web: è sufficiente collegarsi all'indirizzo **https:// mail.hypergrid.it** ed eseguire l'accesso, utilizzando come nome utente l'intero indirizzo email comprensivo della parte di dominio @hypermail.it e come password quella ricevuta via email in fase di registrazione della nuova casella.

## Configurazione del client di posta per il servizio HyperMail

Per usare la casella Posta Sicura del servizio **HyperMail** (con indirizzo del tipo nomeutente@hypermail.it ) da un comune client di posta è necessario configurare il relativo account con i seguenti parametri corretti.

Protocollo per ricezione: Server della Posta in Arrivo IMAP: Crittografia server della Posta in Arrivo:

Protocollo per ricezione: Server della Posta in Arrivo: Crittografia server della Posta in Arrivo:

Protocollo per invio: Server della Posta in Uscita: Crittografia server della Posta in Uscita: Autenticazione:

Nome utente:

IMAP mail.hypergrid.it, porta 993 SSL

POP3 mail.hypergrid.it, porta 995 SSL

SMTP mail.hypergrid.it, porta 587 SSL Richiesta, username e password come per posta in arrivo nomecasella@hypermail.it

## **Configurazione per Microsoft Outlook**

Per inserire nel client un nuovo account di posta elettronica, scegliere la voce **Impostazioni** account.. dal menu **Strumenti**. Successivamente, nella scheda **Posta elettronica** fare clic su **Nuovo...** 

Dopo aver scelto di creare un account "Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP", spuntare nella schermata successiva la dicitura Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi e fare clic su Avanti.

Scegliere poi la voce **Posta elettronica internet** e proseguire.

Nella schermata successiva compilare i campi con i parametri sopra riportati come mostrato nelle immagini seguenti e quindi fare clic su "Altre impostazioni..".

Nella scheda **Server della posta in uscita** spuntare la voce **II server della posta in uscita** (SMTP) richiede l'autenticazione e scegliere Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo. Per utilizzare una connessione sicura, aprire la scheda **Impostazioni avanzate**. Nei menu a tendina relativi alla crittografia, scegliere **SSL** sia per la posta in arrivo, sia per la posta in uscita. Impostare quindi le porte corrette (**IMAP 993**, **SMTP 587**) e fare clic su **OK** per completare la procedura di creazione del nuovo account.

Modifica account di posta elettronica ×							
Impostazioni posta elettr Tutte le seguenti imposta	ronica Internet zioni sono necessarie per il funzionar	mento dell'account di posta elettronica.					
Informazioni utente		Prova impostazioni account					
<u>N</u> ome:	Nome Cognome	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è					
Indirizzo posta <u>e</u> lettronica:	hypergrid@hypermail.it	basso. È necessaria la connessione di rete.					
Informazioni server		Provo impostazioni account					
<u>T</u> ipo account:	IMAP 🗸						
Server posta in arrivo:	mail.hypergrid.it						
Server posta in uscita (SMTP):	mail.hypergrid.it						
Informazioni accesso							
Nome <u>u</u> tente:	hypergrid@hypermail.it						
Password:	******						
	lemorizza password						
Richie <u>d</u> i accesso con autent (SPA)	icazione password di protezione	Altre imp <u>o</u> stazioni					
		< Indietro Annulla					

#### Configurazione per Mozilla Thunderbird

Per inserire un nuovo account di posta elettronica, scegliere la voce **Impostazioni Account..** dal menù **Strumenti**. Nella finestra che compare, fare clic sul pulsante **Azioni Account** e scegliere **Aggiungi account di posta..**.

Nella nuova schermata inserire i dati richiesti e fare clic su Continua.

Fare ora clic sul pulsante **Configurazione manuale** appena comparso e impostare quanto segue: • **IMAP** dal menù a tendina etichettato come **In entrata**;

- mail.hypergrid.it come server di posta, sia in entrata (IMAP) che in uscita (SMTP);
- Scegliere porta 993 in entrata, 465 in uscita;
- Impostare SSL/TLS dal menù a tendina etichettato come SSL per la posta in entrata e per la posta in uscita;
- Impostare **Rilevazione automatica** nei menu a tendina relativi l'autenticazione della posta in entrata della posta in uscita.

Infine inserire il proprio nome utente nella forma **nomecasella@hypermail.it** e terminare l'operazione facendo clic su **Riesaminare** e quindi su **Fatto**.

Nome:	Nome Cognome	Nome da visualizzare				
Indirizzo email:	hypergrid@hyperma	il.it II tuo indirizzo email esi	Il tuo indirizzo email esistente			
Password:	•••••					
	🗹 Ricorda password					
Sono state trovat	te le seguenti imposta	azioni interrogando il server impo	ostato			
		Nome server	Porta	SSL	Autenticazione	
In entrata:	IMAP ᅌ	mail.hypergrid.it	993 🖌	SSL/TLS	Password normale	
In uscita:	SMTP	mail.hypergrid.it	465 🖌	SSL/TLS	Password cifrata	
Nome utente:	In entrata:	hypergrid@hypermail.it		In uscita:	hypergrid@hypermail.it	
	·					
Configurazione	e avanzata			Annulla	Riesaminare Fatto	

Successivamente tornare nella schermata **Impostazioni account**, nella porzione sinistra selezionare l'ultima voce **Server in uscita (SMTP)**, selezionare l'account appena aggiunto nel riquadro di destra e cliccare sul tasto **Modifica...** Modificare la porta inserendo il valore "**587**" al posto di "**465**". Cliccare sul tasto **OK** nelle finestre aperte.

Impostazioni				
Descrizione:				
Nome server:	mail.hypergrid	.it		
Porta:	587 C Predefinito: 465			
Sicurezza e au	itenticazione			
Sicurezza della connessione:		SSL/TLS		<u></u>
Metodo di autenticazione:		Password cifrata		٥
Nome utente:		hypergrid@hyperm	ail.it	
			Annulla	ОК